#### Install\_WNT4Serv\_Tulip.doc

#### Version 2.01 - Févr 2001

sign of the second seco

Reproduction et utilisation interdites sans l'accord de l'auteur





Alcroeoft



# Support de notes

## Installation Windows NT4 serveur



Nom du stagiaire :



William Saint-Cricq

Page 1 sur 53

Install\_WNT4Serv\_Tulip.doc

### <u>Avertissement</u>

Ce support n'est ni un manuel d'utilisation (pour cela, consultez la documentation jointe à votre logiciel ou micro), ni un outil d'auto-formation.

Ce support est un complément à vos notes personnelles pour les formations sur la gestion et maintenance micro-informatique.

Modification et utilisation interdites sans l'accord de l'auteur de ce support.

L'auteur de ce support sur le web : <u>http://www.e-wsc.com</u> ou <u>http://wsc.n3.net</u> Vous y trouverez des mises à jour, de nouveaux supports...



# Site N°1 des Cours et Exercices Email: contact@mcours.com



Version 2.01 - Févr 2001

Install\_WNT4Serv\_Tulip.doc

### Sommaire

1	PREPARATION DU DISQUE DUR	5		
1.1 Modification du partitionnement du disgue dur5				
1.1.1	Démarrez à partir d'une disquette de Boot Windows 98	. 6		
1.1.2	2 Lancement du logiciel FDISK	. 6		
1.1.3	B Affichage de la table de partitions du disque dur	7		
1.1.4	Suppression de la partition principale	. 8		
1.1.5	5 Création de la partition principale en FAT16	10		
1.1.6	Redémarrez le PC	12		
1.2	Formatage de la partition 1 / FAT16	12		
2	INSTALLATION DE WINDOWS NT4 SERVEUR	12		
2.1	Création des trois disquettes d'amorçage.	12		
2.2	Installation de Windows NT / Copie des fichiers	15		
2.2.1	Choix de la partition NT	18		
2.2.2	Pormatage des partitions	18		
2.2.3	Choix du répertoire d'installation de Windows NT	19		
2.2.4	Examen du disque	19		
2.2.5	Copie des fichiers d'installation sur le disque dur	20		
2.3	Installation suite - Assistant graphique	21		
2.3.1	Collecte des informations concernant l'ordinateur	22		
2.3.2	2 Inscription - Saisie du CD Key	23		
2.3.3	B Mode de licence	23		
2.3.4	Nom de l'ordinateur	24		
2.3.5	5 Type de serveur	24		
2.3.6	Compte Administrateur	25		
2.3.7	Création de disquette d'urgence	25		
2.3.8	Sélection des composants à installer.	26		
2.3.9	Installation de la gestion de réseau de Windows N1	26		
2.3.1	0 Installation Serveur Web : Microsoft Internet Information Server	27		
2.3.1	1 Installation de la carte réseau	27		
2.3.1	2 Choix du ou des protocoles reseau	28		
2.3.1	3 Recapitulation des services NT qui seront installes	29		
2.3.1	4 Installation des composants reseau	29		
2.3.1	5 Choix du nom de domaine NT	32		
2.3.1	6 Reglage du fuseau horaire	33		
2.3.1	7 Reglage de la carte video a l'Installation	34		
3	PREMIER DEMARRAGE DE WINDOWS NT4	35		
3.1	Ouverture de la session	35		
3.2	Vérification du bon fonctionnement de Windows NT - L'observateur d'événements.	37		
3.3	Changement du pilote carte réseau	38		
3.3.1	Effacez le journal des évènements	40		
4	INSTALLATION DE LA CARTE AGP	41		
-				
4.1	Installation du Service Pack 6	41		
Williar	n Saint-Cricq Page 3 sur 53 06/10/2001 10:	30		

Instal	I_WNT4Serv_Tulip.doc	Version 2.01 - Févr 2001
4.2	Mise à jour du pilote Vidéo - S3 Virge Gx2 AGP	
5	CREATION D'UNE IMAGE DRIVE IMAGE DE LA PARTITION 1	





Page 4 sur 53

### Installation de Windows NT 4 Serveur sur un Tulip Pentium II 233 SD6/233



### **Objectif** :

Installer Windows NT 4 Serveur et créer un fichier image au format DriveImage de la configuration ainsi préparée.

Note : Windows NT4 n'est pas un OS PlugAndPlay

### 1 Préparation du disque dur

### 1.1 Modification du partitionnement du disque dur

Windows NT4 Serveur ne gère que les partitions de type FAT16 et NTFS. Le disque dur du Tulip est partitionné en deux :

- Part 1 FAT32 (65%)
- Part 2 FAT32 (35%)

Il faut donc supprimer la partition principale Part1 pour en recréer une en FAT16.

Nous obtiendrons :

- Part 1 FAT16 1300 Mo
- Part 2 FAT32 700 Mo inchangée avec l'image PQI de la partition 1 sous Windows 98SE



